


વર્મિવોશ બનાવવા માટેની રીત

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ

૧. નળવાળી ટાંકીના તળીયેથી સ્તર ગોઠવવાની શરૂઆત કરવી.
૨. પ્રથમ ૧૫ થી ૨૦ સે.મી.નો સ્તર ઈંટ અથવા પથ્થરના ટુકડાનો કરો.
૩. બીજો ૩ થી ૫ સે.મી.નો સ્તર મધ્યમ રેતીનો કરો અને તેના ઉપર પ્લાસ્ટિકની જાળી અથવા મલમલનું કાપડ અથવા ફિલ્ટર પેપર પાથરવું.
૫. ત્રિજો સ્તર અળસિયાના ખાતરનો કરો.
૬. અળસિયાના ખાતરની ઉપર આછું કંતાન રાખો.
૭. ટાંકીની ઉપર સ્ટેન્ડ લગાવો અને બે થી ત્રણ છિદ્રવાળા પાંચ લીટરની ક્ષામતાવાળા વાસણમાં ગૌમુત્ર ભરી સ્ટેન્ડ ઉપર લટકાવો. છિદ્રવાળા વાસણમાંથી ગૌમુત્ર ધીમે ધીમે અળસિયાના ખાતરની ઉપર પડે તે ખાસ જોવું. ગૌમુત્ર અળસિયાના ખાતરને ધોવાણ કરી ગૌમુત્ર ધીરે ધીરે અળસિયાના ખાતરમાંથી પસાર થઈ ટાંકીમાં નીચે ગોઠવેલ ઈંટ અથવા પથ્થરના ટુકડાના સ્તરમાં એકઠું થશે જે નળ દ્વારા બહાર આવશે જેને વર્મિવોશ કહેવાય, વર્મિવોશને બીજા વાસણમાં એકઠું કરવું. પ્રથમ નળ બંધ રાખવો અને ૧૦ દિવસબાદ નળ ખોલવો. આમ ૪ થી ૫ દિવસ વર્મિવોશકલેકશન (એકઠું) કર્યાબાદ અળસિયાનું ખાતર બદલવું.
૮. ૨૫૦ લીટરની ટાંકીમાંથી ૧૦ થી ૧૨ દિવસબાદ દરરોજ આશરે ૧૦ થી ૧૫ લીટર વર્મિવોશમળશે.

After 15 days
VERMIWASH



Day 16, suspend a drip bucket on top and add water (1 litre for 50 litres of container size), & close outlet. Open outlet next morning and collect vermiwash. Continue every day. Add feed when required.